


অনেকেই নিজের Laptop কিংবা Desktop এ একটা Option ব্যবহার করে থাকেন যেটাকিনা আপনার USB Flash Drive যেমন পেনড্রাইভ, মেমোরী কার্ডে কে Hide করে রাখে। এতে করে আপনার তথ্য ফাঁস করা কিংবা আপনার কোন ফাইল কপি করা থেকে বেচে যাবেন।

চলুন আজকে এটাই দেখাই কিভাবে USB Flash Drive Enable ও Disable করে।


১। প্রথমেই Run Option টা নিয়ে আসুন।



Run Option টা নিয়ে আসার নিয়ম হলো কিবোর্ড এ Start Bottum আর R একসাথে ক্লিক করুন।


অথবা Star Bottum এ Search করার জায়গায় Run লিখে Search দিলেই চলে আসবে।

Run Option এ আপনি Type করুন Regedit পরে Enter বা ok Click করুন।




২। Yes click করুন।


৩। HKEY_LOCAL_MACHINE এ ডাবল ক্লিক করে Expand করুন।




৪। SYSTEM এ ডাবল ক্লিক করে Expand করুন।




৫। CurrentControlSet এ ডাবল ক্লিক করে Expand করুন।




৬। Services এ ডাবল ক্লিক করে Expand করুন।



৭। USBSTOR এ ডাবল ক্লিক করুন।




৮। Start Option এ ক্লিক করে




৯। Right Bottum এ ক্লিক করে

১০। Modify এ ক্লিক করেন।



১১। যেভাবে আছে ঠিক সেই ভাবে ৪ করে Ok দিন।





পরে Cloos করে দিন। আর আপনার USB Flash Drive খোলে আবার লাগান দেখুন আসবে না।

আর পরে সেই একি সিস্টেমে আপনি ১১ নাম্বার পরে এসে ৪ টাকে ৩ দ্বার পরিবর্তন করুন


Ok দিয়ে বের হয়ে পড়ুন। আর USB Flash Drive টাকে খোলে আবার লাগান ইনশাআ-আল্লাহ চলে আসবে।

অথবা।


01) Start Menu > Run (অথবা Search বক্সে Run লিখে এন্টার চাপুন) > টাইপ করুন cmd > Enter চাপুন।




02) টাইপ Diskpart > Enter চাপুন > টাইপ List disk > Enter চাপুন। আপনার List disk শো করবে।




03) এখন আপনার নির্দিষ্ট ফ্লাস ড্রাইভটিকে সিলেক্ট করতে হবে। যদি আপনার Flash Drive টি Disk 1 হয় (এখানে আমার ফ্লাস ড্রাইভ Disk 1, তাই এটি দিয়েই আমি বুঝাচ্ছি) তাহলে টাইপ করুন Select disk 1 > Enter চাপুন। Disk 1 is now the selected disk এই লেখা আসবে।






04) আপনার সিলেক্টেড ডিস্কের Read-Only attribute clear করতে চাইলে (অর্থাৎ Write Protection Disable করতে চাইলে) টাইপ করুন attributes disk clear readonly > Enter চাপুন। Disk attributes cleared successfully লেখা আসবে। এখন আর আপনার ডিস্কটি Write Protected নয়।



05) কিন্তু আপনি যদি আপনার ফ্ল্যাস ড্রাইভটিকে Write Protection Enable করতে চান, তবে ৩ নং ধাপের পরে আপনাকে টাইপ করতে হবে attributes disk set readonly > Enter চাপুন, দেখবেন Disk attributes set successfully লেখা এসেছে।



The screenshot shows a Windows 10 desktop with a taskbar at the bottom. Two command prompt windows are open. The top window is titled 'C:\Windows\system32\cmd.exe - diskpart' and shows the Microsoft Windows [Version 10.0.15063] (c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved. The bottom window is titled 'C:\Windows\system32\diskpart.exe' and shows the Microsoft DiskPart version 10.0.15063.0. Copyright (C) Microsoft Corporation. On computer: DESKTOP-6Q83EBB. The DiskPart prompt shows the following commands and output:

```
DISKPART> list disk

Disk ###  Status       Size       Free       Dyn  Gpt
-----  -
Disk 0    Online      465 GB     0 B
Disk 1    Online      298 GB     0 B
Disk 2    Online       29 GB     0 B


DISKPART> select disk 2

Disk 2 is now the selected disk.

DISKPART> attributes disk set readonly
Disk attributes set successfully.

DISKPART>
```

06) সব কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর এক্সিট কমান্ড দিয়ে বের হয়ে আসুন, অর্থাৎ টাইপ করুন Exit > Enter চাপুন।



আয়োজনে- IT_Solution's